



CONFIGURACIÓ DEL CORREU AMB MICROSOFT OUTLOOK



Herramientas → Cuentas de correo



Agregar una cuenta de correo electrónico → Siguiete

Cuentas de correo electrónico

Tipo de servidor
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

- Servidor de Microsoft Exchange**
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Marcar POP3 → Siguiente


Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario	Información del servidor
Su nombre: <input type="text" value="Nom i cognoms"/>	Servidor de correo entrante (POP3): <input type="text" value="correu.noutrading.net"/>
Dirección de correo electrónico: <input type="text" value="El seu correo electrònic"/>	Servidor de correo saliente (SMTP): <input type="text" value="correu.noutrading.net"/>
Información de inicio de sesión	Probar configuración
Nombre de usuario: <input type="text" value="Es seu correo electrònic"/>	Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)
Contraseña: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Recordar contraseña	<input type="button" value="Probar configuración de la cuenta..."/>
<input type="checkbox"/> Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)	<input type="button" value="Más configuraciones..."/>

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Omplir els camps → la informació del servidor s'ha d'omplir tal i com està en l'exemple. Un cop acabat → "Más configuraciones"



En aquesta casella s'ha de marcar "Mi servidor requiere autenticación" i "Utilizar la misma configuración..."

Un cop marcat, donem a "Aceptar" → Siguiete → Finalizar. Amb això la compte està configurada.